

CÓDIGOS DE SERVICIO ORANGE

TARIFA	ACCIÓN	SMS al 1470	Código USSD + tecla llamada	Web MI ORANGE	ATENCIÓN AL CLIENTE
TODAS	Consulta saldo	NO	*111#	SI	1470 / 656101470
	Cambio a Tarifa Mundo	ALTA TARIFA MUNDO	NO	SI	1470 / 656101470
	Activar Bono 500 MB	ALTA MUNDO 500MB	NO	SI	1470 / 656101470
	Activar Bono 1GB	ALTA MUNDO 1GB	NO	SI	1470 / 656101470
	Activar Bono 2GB	ALTA MUNDO 2GB	NO	SI	1470 / 656101470
	Activar bono Rumanía	ALTA RUMANIA	NO	SI	1470 / 656101470
	Activar bono Marruecos	ALTA MARRUECOS	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta MB Mundo 500MB	CONSULTA MUNDO 500MB	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta MB Mundo 1GB	CONSULTA MUNDO 1GB	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta MB Mundo 2GB	CONSULTA MUNDO 2GB	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta MB Mundo Rumanía	MB RUMANIA	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta MB Mundo Marruecos	MB MARRUECOS	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta minutos Mundo Rumanía	MIN RUMANIA	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta minutos Mundo Marruecos	MIN MARRUECOS	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada bono 500 MB	RENOVACION MUNDO 500MB	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada bono 1GB	RENOVACION MUNDO 1GB	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada bono 2GB	RENOVACION MUNDO 2GB	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada bono Rumanía	BONO RUMANIA	NO	SI	1470 / 656101470
Renovación anticipada bono Marruecos	BONO MARRUECOS	NO	SI	1470 / 656101470	
	Desactivar Bono Internet	ALTA TARIFA MUNDO	NO	SI	1470 / 656101470
	Activación Holidays	ALTA HOLIDAYS	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta MB Holidays	HOLIDAYS MB	NO	SI	1470 / 656101470
	Consulta minutos Holidays	HOLIDAYS MIN	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada Holidays	BONO HOLIDAYS	NO	SI	1470 / 656101470
	Cambio a tarifa Ardilla	ALTA ARDILLA	NO	SI	1470 / 656101470
	Activación Bono Datos 300MB	ALTA BONO 3	NO	SI	1470 / 656101470
	Alta BlackBerry	ALTA BLACKBERRY BONO 3	NO	SI	1470 / 656101470
	Baja BlackBerry	BAJA BLACKBERRY BONO 3	NO	SI	1470 / 656101470
	Consumo datos	CONSULTA BONO 3	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada datos	MAS DATOS BONO	NO	SI	1470 / 656101470
	Baja Bono Datos 300MB	BAJA BONO 3	NO	SI	1470 / 656101470
	Cambio a tarifa Ballena	ALTA BALLENA	NO	SI	1470 / 656101470
	Alta BlackBerry	ALTA BLACKBERRY BALLENA	NO	SI	1470 / 656101470
	Baja BlackBerry	BAJA BLACKBERRY BALLENA	NO	SI	1470 / 656101470
	Consumo MB Ballena	CONSULTA BALLENA	NO	SI	1470 / 656101470
	Consumo minutos / MB Ballena 14	CONSULTA BALLENA 14	NO	SI	1471 / 656101470
	Renovación anticipada datos 1GB	MAS DATOS BALLENA	NO	SI	1470 / 656101470
	Renovación anticipada datos 2GB	MAS DATOS BALLENA 14	NO	SI	1470 / 656101470

Consulta saldo por código USSD: para conocer el saldo promocional hay que contestar al mensaje recibido con la opción 1
 Consulta CONSUMO: Indica si está activo el beneficio, hasta cuando y Mb disponibles

Activación GO EUROPE: Enviar SMS con la palabra GO al 22095

OTROS SERVICIOS

BUZÓN DE VOZ (242)	Apagado o fuera cobertura	NO	**62*242#	SI	470 / 242
	Cuando no contesta	NO	**61*242#	SI	470 / 242
	Cuando está ocupado	NO	**67*242#	SI	470 / 242
	Todas las llamadas	NO	**21*242#	SI	470 / 242
	Desactivar buzón	NO	##002#	SI	470 / 242

CONFIGURACIÓN DE INTERNET EN EL MÓVIL

<http://ayuda.orange.es/movil/moviles/>

nombre de la conexión: Orangeworld 3G
 portador de datos: paquete de datos
 nombre del punto de acceso: orangeworld
 nombre de usuario: orange
 petición de contraseña: no
 contraseña: orange
 autenticación: normal
 página de inicio: http://wap.orange.es
 tipo de red: IPv4
 dirección IP: automática
 dirección DNS: automático
 dirección proxy: 10.132.61.10
 puerto del proxy: 8080

Area Clientes: MI ORANGE

Consulta tu saldo
 Activa tus beneficios
 Haz trasposos de saldo
 Cambia tu tarifa
 Revisa tus llamadas
 Comprueba tus Puntos Orange
 Aplicación móvil gratuita

Petición de clave

Envía desde tu móvil un SMS gratuito al 222 con la palabra CLAVE seguida de un espacio y la contraseña que tú quieras (entre 6 y 8 dígitos numéricos).